



Texte de désignation pour code de prix

Texte de désignation pour code de prix

À nouveau, pour le code de prix, un texte peut être saisi. Ce texte est indiqué en l'image des prix. La désignation du code de prix peut être saisit aux niveaux: Indications de la maison / usine / classe de marchandise / article de la maison / article de l'usine.

Niveau Indications de la maison:

2. Gestion des paramètres → 3. Maison → F14 – Maison II → F14 – Maison III
→ P = Texte de désignation pour code de prix

Ici, un code de prix avec la désignation du code de prix souhaitée peut être saisi.

Exemple:

<i>CP</i>	<i>Désignation</i>
01	Prix de vente brut matériaux
61	Prix d'inventaire
62	PR dépôt
63	PR transit

De plus, il est aussi possible de saisir la désignation du code de prix dans les indications de la maison sur le niveau « maison III » dans la classe de marchandise.

2. Gestion des paramètres → 3. Maison → F14 – Maison II → F14 – Maison III
→ Q = Texte de désignation pour le code de prix CIMar

Niveau Usine:

2. Gestion des paramètres → 4. Usine → P = Texte de désignation pour le code de prix

2. Gestion des paramètres → 4. Usine → Q = Texte de désignation pour le code de prix CIMar

Niveau Classe de marchandise

2. Gestion des paramètres → 18. Paramètres d'article → 8. Classe de marchandise
→ P = Texte de désignation pour le code de prix

Niveau Article de la maison

1. Fichiers de base → F = Article de la maison → P = Texte de désignation pour le code de prix

Niveau Article de l'usine

1. Fichiers de base → G = Article de l'usine → P = Texte de désignation pour le code de prix

Les priorités suivantes sont en vigueur:

1. Classe de marchandise
2. Paramètres Maison
3. Paramètres Maison Classe de marchandise
4. Paramètres Usine
5. Paramètres Usine Classe de marchandise
6. Article de la maison
7. Article de l'usine

WEMAG Consulting - Kehrsatz, le 5 mai 2009/CHW